Prérequis :

Un contrôleur de domaine

Un serveur à jour et intégré au domaine pour accueillir WSUS.

Une connexion internet

Installation

On se rend tout d'abord dans le gestionnaire de serveurs pour ajouter le rôle WSUS.



On valide l'ajout des fonctionnalités recommandées :



On valide les services par défaut.

📥 Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

X

WSUS.domaine.fr

SERVEUR DE DESTINATION

Sélectionner des services de rôle

Sélectionner les services de rôle à installer pour Services WSUS (Windows Server Update Services)



On ajoute ensuite un chemin pour le stockage des mises à jour. Il est recommandé de disposer de **disques dédiés** à ce traitement. Ici l'installation se fera sur le disque C:\.

| 🚡 Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités - 🗆 🗙 | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|------------|--|--|
| Sélection de l'emp | placement du contenu | | SERVEUR DE WSI | DESTINATIO US.domaine | DN e.fr | | |
| Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités WSUS Services de rôle Contenu Rôle Web Server (IIS) Services de rôle Confirmation Résultats | Si vous disposez d'un disque formaté avec NTFS o pouvez l'utiliser pour stocker les mises à jour de f téléchargent rapidement. Pour libérer de l'espace disque, désactivez la case Microsoft Update ; le téléchargement sera plus le Si vous choisissez de stocker les mises à jour loca serveur WSUS tant que vous ne les avez pas appr approuvées, elles sont téléchargées pour toutes le Stocker les mises à jour dans l'emplacement su sur WSUS.domaine.fr, ou un chemin d'accès di C:\WSUS | et d'au moins 6 Go d'e iaçon à ce que les ordi : à cocher pour stocke :nt. ilement, elles ne sont p rouvées. Par défaut, lor es langues. uivant (sélectionner ur istant) : | espace disque libre inateurs clients les r les mises à jour s pas téléchargées si rsque les mises à jo n chemin d'accès lo | ; vous ur ur votre our sont | 2 | | |
| | < Précéden | t Suivant > | Installer | Annule | :r | | |
| | | | | | | | |

On lance l'installation du rôle :

| 📥 Assistant Ajout de rôles et de fo | nctionnalités | _ | | × |
|---|---|--|------------------------|-------------|
| Confirmer les séle | ections d'installation | SERVEUR DE WS | DESTINATI US.domain | ON ie.fr |
| Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur | Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveu Installer. Image: Comparison of the serveur de destination, si nécessaire | ur sélectionne | é, cliquez | sur |
| Rôles de serveurs Fonctionnalités WSUS | Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administrati cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à | ion) soient af z pas installer i cocher. | fichées si · ces | Jr |
| Services de rôle Contenu | Base de données interne Windows Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 ASP.NET 4.7 | | | ^ |
| Rôle Web Server (IIS) Services de rôle | Services WCF Activation HTTP | | | |
| Résultats | Outils d'administration de serveur distant Outils d'administration de rôles Outils des services WSUS (Windows Server Update Services) API et applets de commande PowerShell Console de œstion de l'interface utilisateur | | | < |
| | Exporter les paramètres de configuration Spécifier un autre chemin d'accès source Précédent Suivant > | installer | Annule | er |

On lance ensuite la configuration du serveur.

| Gestionnaire de serveur | ire de serv | veur + WSUS | • 闭 🍢 Gérer Outils | — 🗇 | × Aide |
|--|---|--|---|---|-----------|
| Tableau de bord Serveur local Tous les serveurs IIS Services de fichiers et d > | SERVEU Tous les s | JRS serveurs 1 au total tion requise pour : Services WSUS (Windows Server Update S | Services) à WSUS Dernière mise à jour Activation (| TÂCHES <u>Autres</u> × de Windows | |
| ₩SUS | KSUS Evénemen Tous les évén Filtrer Nom du serveu | Ajouter des rôles et fonctionnalités Arrêter le serveur local Gestion de l'ordinateur Connexion Bureau à distance Windows PowerShell Configurer l'association de cartes réseau Services WSUS (Windows Server Update Services) Gérer en tant que Démarrer les compteurs de performances Actualiser Copier Ir ID Gravité Source Journal Date et heure | émarré 23/12/2020 09:17:50 00431-100 | 00-00000-AA37 | 5 |

On valide l'emplacement des mises à jour.

| 🚡 Termine | r l'installation de WSUS | | \times |
|-----------|--|--|----------------------------------|
| | Le serveur WSUS doit accomplir des l'installation. Le processus de post-ir à votre place. Voulez-vous l'exécuter | étapes supplémentaires p 1stallation WSUS peut effe maintenant ? | our terminer ctuer ces étapes |
| Stock | er les mises à jour localement | | |
| Chen | nin d'accès au répertoire de contenu : | C:\WSUS | Parcourir |
| | | Exécuter | Fermer |

On ouvre ensuite le gestionnaire WSUS.

L'assistant de configuration devrait se lancer.



On suit les étapes.

Х Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS Choisir le serveur en amont Indiquez le serveur en amont à partir duquel le contenu doit être synchronisé Avant de commencer Vous pouvez choisir le serveur en amont à partir duquel votre serveur doit synchroniser les mises à jour. Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Synchroniser à partir de Microsoft Update Définir le serveur proxy O Synchroniser à partir d'un autre serveur Windows Server Update Services Choisir les langues Choisir les produits Nom du serveur : Choisir les classifications Numéro du port : 8530 Configurer la planification de la synchronisation Utiliser SSL pour la synchronisation des informations de mise à jour Terminé If using SSL, ensure that the upstream WSUS server is also configured to support Étapes suivantes Il s'agit d'un réplica du serveur en amont Les serveurs réplicas reflètent les approbations de mises à jour, les paramètres, les ordinateurs et les groupes associés à leurs parents. Les mises à jour peuvent être approuvées uniquement sur le serveur en amont.

On clique sur « Démarrer la connexion » pour tester la bonne communication entre le serveur WSUS et Windows Update.

| Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS X | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| Se connecter au se Téléchargez le | erveur en am es informatio | ont ns de mise à jour à partir de Mi | crosoft Update | | |
| Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes | | Pour configurer Windows Ser appliquer vos paramètres de s informations relatives aux mis Les informations à télécharge les types de mises à jour dispu les produits qui peuvent être les langues disponibles. Cliquez sur Démarrer la conne au serveur en amont et au ser selon la vitesse de votre conn Démarrer la connexion | ver Update Services s serveur en amont et c ses à jour disponibles r comprennent : onibles ; mis à jour ; exion pour enregistre veur proxy. Ce proce exion. Arrêter la com | ur les écrans suivants, de serveur proxy, et sy ; r et télécharger les inf ssus peut prendre plu: nexion | nous devons nchroniser les ormations relatives sieurs minutes |
| | | < Précédent | Suivant > | Terminer | Annuler |

On sélectionne la langue française.

| Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS X | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Choisir les langue Sélectionnez | s les langues pour le: | squelles ce serveur télécharg | jera les mises à jour | | |
| Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes | Si vo téléc incid en av O Tr © Tr | eus stockez les fichiers de mi hargées sur votre serveur er lence sur les ordinateurs qui val. élécharger les mises à jour d élécharger les mises à jour d Allemand Anglais Arabe Bulgare Chinois (Hong Kong (R. Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Croate Danois Espagnol C | ise à jour localement, vous pouv n'fonction de la langue. Le choix i pourront être mis à jour sur ce lans toutes les langues, y compri lans ces langues uniquement : Estonien Finnois Français Grec (A.S.)) Hébreu Hindi Hongrois Italien Japonais Japonais (NEC) Letton | ez filtrer les mises à jour des langues aura une serveur et les serveurs s les nouvelles Lituanien Déerlanda Polonais Portugais Roumain Russe Serbe (latii Slovaque Slovène | |
| | | < riecedent | Sulvant > | Annuler | |

On sélectionne les mises à jour dont on a besoin.

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS



Choisir les produits

Sélectionnez les produits Microsoft à mettre à jour

| Avant de commencer | Vous pouvez indiquer les produits pour lesquels vous souhaitez des mises à jour. | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|
| Programme d'amélioration de Microsoft Update | Produits : | _ | | | |
| Choisir le serveur en amont | Windows 10 Appiversan/ Update and Later Servicing Drivers | | | | |
| Définir le serveur proxy | Windows 10 Anniversary Update and Later Dervicing Drivers | | | | |
| Choisir les langues | Windows 10 Anniversary opdate and Later Opgrade & Servicing Drivers | | | | |
| Choisir les produits | Windows 10 Creators Update and Later Servicing Drivers | | | | |
| Choisir les classifications | Windows 10 Creators Undate and Later Undrade & Senising Drivers | | | | |
| Configurer la planification | Windows 10 Oreators Opdate and Eater Opgrade & Servicing Drivers | | | | |
| de la synchronisation | Windows 10 Eall Creators Undate and Later Servicing Drivers | | | | |
| Terminé | Windows 10 Fall Creators Undate and Later Ungrade & Servicing Drivers | | | | |
| Étapes suivantes | Windows 10 Feature On Demand | | | | |
| | Windows 10 GDR-DU FOD | | | | |
| | Windows 10 GDR-DULLP | | | | |
| | Windows 10 GDR-DU | | | | |
| | Windows 10 Language Interface Packs | | | | |
| | | Ť . | | | |
| | | | | | |
| | Tous les produits, y compris ceux ajoutés ultérieurement. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | < Précédent Suivant > Terminer Annuler | | | | |

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS

Х

Choisir les classifications

5

Sélectionnez les classifications à télécharger

| Avant de commencer Programme d'amélioration | Vous pouvez indiquer la classification de mises à jour à synchroniser. |
|--|--|
| Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes | Classifications : Toutes les classifications |
| | Toutes les classifications, y compris celles ajoutées ultérieurement. |
| | < Précédent Suivant > Terminer Annuler |

On sélectionne les paramètres de synchronisation.

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS

-

| Définir la planifica Configurez ce | ition de la synchronisation e paramètre lorsque ce serveur est synchronisé avec Microsoft Update |
|---|---|
| Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes | Vous pouvez synchroniser les mises à jour manuellement ou définir une planification pour une synchronisation quotidienne automatique. Synchroniser manuellement Synchroniser automatiquement Première synchronisation : O6:00: . Synchronisations par jour : Lors de la planification d'une synchronisation quotidienne à partir de Microsoft Update, notez que l'heure de début effective sera décalée d'une trentaine de minutes au maximum par rapport à celle indiquée. |
| | < Précédent Suivant > Terminer Annuler |

Lancement de la synchronisation initiale.



Х

On termine la configuration

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:WSUS

| Étapes suivantes Étapes suivan | tes pour <mark>i</mark> nté | grer votre serveur WSUS dans votre environnement |
|---|-----------------------------|---|
| Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes | | Étapes suivantes : pour terminer la configuration de votre système, considérez les points suivants : 1. <u>Utilisation de SSL avec WSUS</u> 2. <u>Créez des groupes d'ordinateurs</u> 3. <u>Attribuez des ordinateurs aux groupes à l'aide de la stratégie de groupe</u> 4. <u>Configurez les règles d'approbation automatique</u> |
| | | < Précédent Suivant > Terminer Annuler |

Sur le gestionnaire WSUS, on déplie la ligne correspondant aux ordinateurs et crée une nouvelle catégorie appelée Postes.

| 🚡 Mettre à jour les service | es | | | | | | | – 🗆 X |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|-------------|------------------------|
| 🐻 Fichier Action Affichage Fenêtre ? | | | | | | | | |
| 🔶 🤿 🙍 🖬 👔 🖬 | | | | | | | | |
| b Update Services | T | ous les ordinateurs (0 ordinat | eurs sur 0 a | affichés. O au to | tal) | | | Actions |
| 🗸 📷 WSUS | ć. | tatu Éshan ay Néramia | - 0 4 | stualises | | | | Tous les ordinateurs |
| ✓ Mises à jour | | tat : Echec ou Necessaire | - (X A | ctualiser | | _ | | Rechercher |
| Mises à jour d | ritiques | Nom | | Adresse IP | Système d' | Pourcent | Dernier rap | Aiouter un groune d'or |
| Mises à jour e | de sécur | | | | | | | Ajouter un groupe u or |
| 😽 Mises à jour | wsus | | | | | | | Affichage |
| V 💕 Ordinateurs | | | | | | | | Nouvelle fenêtre |
| V V Tous les o | Recherc | her | | | | | | Actualiser |
| 🚔 Serveurs en av | Ajouter | un groupe d'ordinateurs | | | | | | ? Aide |
| 5 Synchronisati | Affichag | je | > | | | | | |
| Rapports Options | Nouvelle | e fenêtre à partir d'ici | | | | | | |
| E options | Actualis | er | | | | | | |
| | Aide | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 | Aucun élément n'est sélectionné | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ٢ | > | | | | | | | |
| Ajouter un groupe d'ordinat | eurs | | | | | | | |

Dans les options pour la catégorie Ordinateurs, on indique que l'on souhaite déployer la stratégie de mise à jour via des GPO.



On ouvre alors le serveur AD.

On ouvre le gestionnaire des stratégies de groupe et on en crée une nouvelle qui déploie nos mises à jour sur nos postes.



• Configuration du service Mises à jour Automatiques

On active la GPO et on choisit nos paramètres de déploiement.

| 📡 Configuration du service Mises à jour automatiques 🥼 🗖 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Configuration du service Mises à jour automatiques Paramètre p | récédent Paramètre suivant | | | |
| Non configuré Commentaire : Activé Désactivé | ~ | | | |
| Pris en charge sur : Windows XP Professionnel Service Pack Option 7 uniquement prise en charge su | 1 ou au minimum Windows 2000 Service Pack 3 Ir les serveurs ou au moins édition Windows Server 2016 | | | |
| Options : | Aide : | | | |
| Configuration de la mise à jour automatique : 3 - Téléchargement automatique et notification des installations Les paramètres suivants ne sont nécessaires et ne s'appliquent que si l'option est sélectionnée. Installer durant la maintenance automatique Jour de l'installation planifiée : 6 - Tous les vendredis Yeure de l'installation planifiée : 12:00 Si vous avez sélectionné « 4 - Téléchargement automatique et planification des installations > pour le jour de l'installation planifiée et que vous avez spécifiez une planification, vous pouvez également limiter l'exécution des mises à jour de manière hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle, à l'aide des options cidessous : Chaque semaine | Indique si l'ordinateur doit recevoir les mises à jour de sécurité et d'autres téléchargements importants via le service Mises à jour automatiques de Windows. Remarque : cette stratégie ne s'applique pas à Windows RT. Ce paramètre de stratégie vous permet de spécifier si les mises à jour automatiques sont activées sur cet ordinateur. Si le service est activé, vous devez sélectionner l'une des quatre options du paramètre de stratégie de groupe : 2 = Avertir avant de télécharger et d'installer des mises à jour. Lorsque Windows trouve des mises à jour s'appliquant à l'ordinateur, un message indique aux utilisateurs que des mises à jour sont prêtes pour le téléchargement. Après avoir accédé à Windows Update, les utilisateurs peuvent télécharger et installer les mises à jour disponibles. 3 = (Valeur par défaut) Télécharger automatiquement les mises à jour et avertir l'utilisateur lorsqu'elles sont prêtes pour l'installation Windows trouve des mises à jour s'appliquant à l'ordinateur et les télécharge en arrière-plan (l'utilisateur n'est ni averti ni interrompu au cours du processus). Une fois les télécharge ents terminés de te mises à jour s'appliquant à l'ordinateur et les télécharge en arrière-plan (l'utilisateur n'est ni averti ni interrompu au cours du processus). Une fois les télécharge ents terminés une messane indique aux utipateur sont prêtes pour les mises à jour sont prêtes hores de te installer des mises de te installer des mises de te installer des mises de te installer des de te destratés destrateur fois les télécharge entrière-plan | | | |
| Première semaine du mois Deuxième semaine du mois Troisième semaine du mois | termines, un message include aux utilisateurs que les mises a jour sont pretes a etre installees. Apres avoir accédé à Windows Update, les utilisateurs peuvent les installer. 4 = Télécharger automatiquement les mises à jour et les installer selon la planification spécifiée ci-dessous. | | | |
| Quatrieme semaine du mois | Lorsque « Automatique » est selectionne comme heure d'installation planitiée, Windows vérifie, télécharge et installe automatiquement les mises à jour. L'appareil redémarre conformément aux | | | |

• Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft

On active la GPO et indique l'emplacement du serveur avec son port (ici celui par défaut).

| 💭 Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft 🥼 🚽 🗇 | | | |
|--|---|--|---------|
| Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft Paramètre précédent Paramètre suivant | | | |
| O Non configuré Commentaire : | | | ^ |
| | | | |
| Pris en charge sur : Au minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT | | | Ŷ |
| Options : Aide : | | | |
| Configurer le service de Mise à jour pour la détection des mises à jour : http://192.168.1.151:8530 Configurer le serveur intranet de statistiques : http://192.168.1.151:8530 Définir le serveur de téléchargement alternatif : | oft Updat omatique ctionner i ns ce serv sartir duq rs lequel I sul serveu ultatif afi tir d'un su innecte au lutôt qu'à mètre évi itenir les r ises à jour le client N our le tôt qu'à t | te. Vous e des comme comme es post r qui n de erveur o Windo te aux mises à dises à j | e e wys |
| OK An | nuler | Appli | iquer |

• Fréquence de détection des mises à jour automatiques

| Fréquence de détection des mises à jou | ur automatiques | - 0 | × |
|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| Fréquence de détection des mises à jo | our automatiques Paramètre p | récédent Paramètre suivant | |
| Non configuré Activé Désactivé Pris en charge sur : | Au minimum Windows XP Professionn | el Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT | < > < > |
| Options : | | Aide : | |
| Vérifier la présence de mises à jour à l'intervalle suivant (heures) : 22 | Ť | Spécifie la durée en heures pendant laquelle Windows attendra avant de vérifier la disponibilité d nouvelles mises à jour. La durée exacte correspond à la somme de la valeur spécifique et d'une variante aléatoire comprise entre 0 et 4 heures. Si l'état Activé est sélectionné, Windows vérifiera la disponibilité des mises à jour à l'intervalle spécifié. Si l'état Désactivé ou Non configuré est sélectionné, Windows vérifiera la disponibilité des mises à jour à l'intervalle spécifié. Si l'état Désactivé ou Non configuré est sélectionné, Windows vérifiera la disponibilité des mises à jour à l'intervalle par défaut de 22 heures. Remarque : le paramètre « Spécifier l'emplacement intranet du service de Mise à jour Microsoft » être activé pour que cette stratégie prenne effet. Remarque : si la stratégie « Configuration du service Mises à jour automatiques » est désactivée, stratégie n'a aucun effet. Remarque : cette stratégie n'est pas prise en charge sur Windows RT. La définition de cette stratégi n'aura aucun effet sur les ordinateurs Windows RT. | : doit .ette |
| | | OK Annuler App | liquer |

On active la GPO.

On active la GPO et on définit le groupe d'ordinateurs qu'on souhaite mettre à jour.

| Autoriser le ciblag | ge côté client | | | ٥ | × |
|---|----------------------|---|---|---|--------|
| 🔚 Autoriser le cible | age côté client | Paramètre précédent Paramètre suivant | | | |
| Non configuré Activé | Commentaire : | | | | ^ |
| O Désactivé | Pris en charge sur : | Au minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT | | | ~ |
| Options : | | Aide : | | | |
| Nom du groupe cibl | le de cet ordinateur | Indique le ou les noms de groupe cible à utiliser pour recevoir les mises à jour à pa intranet de Mise à jour Microsoft. Si l'état Activé est sélectionné, les informations sur le groupe cible spécifié seront e intranet de Mise à jour Microsoft qui les utilisera pour déterminer les mises à jour à ordinateur. Si le service intranet de Mise à jour Microsoft prend en charge plusieurs groupes ci peut définir plusieurs noms de groupes en les séparant à l'aide de points-virgules. contraire, un seul groupe doit être indiqué. Si l'état Désactivé ou Non configuré est sélectionné, aucune information de groupe envoyée au service intranet de Mise à jour Microsoft. Remarque : cette stratégie ne s'applique que lorsque le service intranet de Mise à j lequel cet ordinateur est dirigé est configuré pour prendre en charge le ciblage côt stratégie « Spécifier l'emplacement intranet du service de Mise à jour Microsoft » e n'est pas configurée, cette stratégie n'a aucun effet. Remarque : cette stratégie n'est pas prise en charge sur Windows RT. La définition n'aura aucun effet sur les ordinateurs Windows RT. | ntir d'un envoyée à déploy ibles, cet Dans le te cible r our Micc te ciber té client. | n service es au servi ver sur cel tte straté; cas ne sera rosoft sur . Si la ctivée ou e stratégie | r z |
| | | OK Anr | nuler | Applic | quer |

On crée une nouvelle Unité d'organisation du même nom et on y déplace les ordinateurs que l'on souhaite mettre à jour.

| Utilisateurs et ordinateurs Active Directory | – 🗆 × |
|---|-------------|
| Fichier Action Affichage ? | |
| ← ⇒ 2 📅 ¼ 📋 🗙 🖾 Q 🕞 🛛 🖬 🖏 📚 🝃 🝸 💆 🗞 | |
| Utilisateurs et ordinateurs Active Nom Type > Requêtes enregistrées Ordinateur > Builtin Ordinateur > Builtin ForeignSecurityPrincipal: Ordinateur > Managed Service Accour Microsoft Exchange Secu Image: Security Principal: > Users Postes Image: Security Principal: | Description |
| | > |

On applique la GPO sur le groupe d'ordinateurs. On ouvre la gestion des stratégies de groupe, clique droit sur l'Unité d'organisation et on sélectionne « Lier un objet de stratégie de groupe existant ».

| 属 Gestion de stratégie de g | roupe – | o × |
|---|--|---------|
| 🚊 Fichier Action Affic | ihage Fenêtre ? | _ 8 × |
| 🗢 🔿 🖄 📅 📋 🗡 | | |
| Gestion de stratégie de g A Forêt : domaine.fr () (A Domaines) | Postes Objets de stratégie de groupe liés Héritage de stratégie de groupe Délégation | |
| ✓ jii domaine.fr jii Default Default Default Default Comain C > iii Domain C > iii Microsoft | ormain Contro E Excha | Domaine |
| Poste Objet Filtres Objet Sites | Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici Lier un objet de stratégie de groupe existant Bloquer l'héritage Mise à jour de la stratégie de groupe | |
| nodelisation | Assistant Modélisation de stratégie de groupe Nouvelle unité d'organisation | |
| | Affichage > Nouvelle fenêtre à partir d'ici | |
| | Supprimer Renommer Actualiser | |
| | Propriétés | |
| | Aide | |
| ٢ | | > |
| Sélectionner un objet de strat | Explorateur de fichiers) ce conteneur | |

On sélectionne notre GPO.

| Sélect | ionner un objet GPO | | × |
|--------|-----------------------------------|----|---------|
| Reche | rcher dans ce domaine : | | |
| [| domaine.fr | | ~ |
| Objets | s de stratégie de groupe : | | |
| [| Nom | | |
| | Default Domain Controllers Policy | | |
| | , Default Domain Policy | | |
| | Mises à jour postes | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ОК | Annuler |
| | | , | |
| | | | |

On retourne sur le serveur WSUS.

Nous allons nous occuper de l'approbation automatique des mises à jour. Dans Options > Approbations automatiques, on ajoute une nouvelle règle :



On définit ici une règle qui va télécharger toutes les mises à jour pour les PC présents dans le groupe Postes.

| Ajouter une règle | × |
|---|--------------------------------------|
| Sélectionnez les mises à jour à approuver et les groupes pour les | quels elles doivent être approuvées. |
| Étape 1 : Sélectionnez des propriétés Lorsqu'une mise à jour se trouve dans une classification précise Lorsqu'une mise à jour se trouve dans un produit précis Définir un délai pour l'approbation | |
| Étape 2 : Modifiez les propriétés (cliquez sur une valeur soulignée) | |
| Lorsqu'une mise à jour se trouve dans <u>toutes les classifications</u> | |
| Lorsqu'une mise à jour se trouve dans tous les produits | |
| Approuver la mise à jour pour <u>Postes</u> | |
| Définir une échéance pour <u>7 jours suivants l'approbation le 03:00</u> | |
| Étape 3 : Indiquez un nom | |
| LAM | |
| | OK Annuler |

Le serveur est opérationnel pour déployer des mise à jour